

目录

1. SDK 文档说明	4
2. 通用函数说明	4
2.1. 串口搜索	4
2.2. 通讯连接	4
2.3. 读取寄存器	5
2.4. 写入寄存器	5
2.5. 无参模式运行	6
2.6. 有参模式运行	6
2.7. 获取设备当前温度	6
2.8. 获取设备当前电压	7
2.9. 读取软件版本	7
2.10. 从站地址修改	7
2.11. 从站地址扫描	8
2.12. 修改波特率	8
2.13. 写入自定义参数	8
3. EPG 机型函数说明	9
3.1. 夹持使能	9
3.2. 停止夹爪运动	9
3.3. 强制打开抱闸	10
3.4. 选择模式	10
3.5. 选择 IO 输入状态	10
3.6. 选择 IO 输出状态	11
3.7. 获取夹持端当前状态	11
3.8. 获取夹持端当前位置	12
3.9. 获取夹持端当前速度	12
3.10. 获取夹持端当前力矩	12
4. RG 机型函数说明	13
5. EPG-HP 机型函数说明	13
6. LEPG 机型函数说明	13
6.1. 碰撞使能	13
6.2. 设置碰撞阈值 1	13
6.3. 设置碰撞阈值 2	14
6.4. 设置碰撞阈值 3	14
6.5. 设置掉落检测阈值	14
6.6. 搜索行程模式	15
6.7. 手动保存位置	15
6.8. 设置预撞击点位置	15
6.9. 设置预撞击点速度	16
7. EVS01 机型函数说明	16
7.1. 设备使能	16
7.2. 无参模式运行	17
7.3. 有参模式运行	17
7.4. 写入自定义参数	17

7.5. 获取设备当前状态.....	18
7.6. 获取设备当前真空度.....	18
7.7. 启动或停止设备.....	19
7.8. 选择模式.....	19
7.9. 获取设备当前温度.....	19
7.10. 获取设备当前电压.....	20
8. EVS08 机型函数说明.....	20
8.1. 写入自定义参数.....	20
8.2. 启动或停止设备.....	21
8.3. 获取设备当前状态.....	21
8.4. 获取设备当前真空度.....	21
9. ERG32 机型函数说明.....	22
9.1. 夹持使能.....	22
9.2. 旋转使能.....	22
9.3. 无参模式旋转运动.....	23
9.4. 有参模式旋转运动.....	23
9.5. 获取夹持端当前状态.....	23
9.6. 获取夹持端当前位置.....	24
9.7. 获取夹持端当前速度.....	24
9.8. 获取夹持端当前力矩.....	24
9.9. 停止夹持运动.....	25
9.10. 获取旋转端当前状态.....	25
9.11. 获取旋转端绝对角度.....	25
9.12. 获取旋转端相对角度.....	26
9.13. 获取旋转端绝对圈数.....	26
9.14. 获取旋转端当前速度.....	26
9.15. 获取旋转端当前力矩.....	27
9.16. 停止旋转运动.....	27
9.17. 强制打开抱闸.....	27
9.18. 旋转端设置零点偏置.....	28
9.19. 选择模式.....	28
10. ELS 机型函数说明.....	28
10.1. 设备重启.....	28
10.2. 参数保存.....	29
10.3. 设备使能.....	29
10.4. 动作控制.....	29
10.5. 设备复位.....	30
10.6. 示教模式.....	30
10.7. 点动正向.....	30
10.8. 点动反向.....	31
10.9. 推速度设置.....	31
10.10. 拉速度设置.....	31
10.11. 推力设置.....	32
10.12. 拉力设置.....	32

10.13. 推位置设置.....	32
10.14. 拉位置设置.....	33
10.15. IO 强制输出	33
10.16. 抱闸强制控制.....	34
10.17. 选择命令源.....	34
10.18. 修改设备从站地址.....	34
10.19. 修改设备波特率	35
10.20. 获取设备当前状态.....	35
10.21. 获取设备动作状态.....	35
10.22. 获取设备故障状态.....	36
10.23. 获取设备当前位置.....	36
10.24. 获取设备当前力矩.....	36
10.25. 获取 IO 输入监测	37
10.26. 获取 IO 输出监测	37

1. SDK 文档说明

Python 版本说明:

通过钧舵官网下载 python 版本压缩包后并解压, 然后对应安装其中的 whl 文件(pip install JodellTool-0.1.2-py3-none-any.whl), 安装完成后, 可在 py 文件中直接导入, 导入方式如下:

```
from jodellSdk.jodellSdkDemo import EpgClawControl # 导入EPG类型
from jodellSdk.jodellSdkDemo import RgClawControl # 导入RG类型
from jodellSdk.jodellSdkDemo import EpgHpClawControl # 导入EPG-HP类型
from jodellSdk.jodellSdkDemo import LepgClawControl # 导入LEPG类型
from jodellSdk.jodellSdkDemo import EvsClawControl_01 # 导入EVS01类型
from jodellSdk.jodellSdkDemo import EvsClawControl_08 # 导入EVS08类型
from jodellSdk.jodellSdkDemo import ErgClawControl # 导入ERG32类型
from jodellSdk.jodellSdkDemo import ElsClawControl # 导入ELS类型
```

选择对应机型进行导入并创建操作对象, 例如导入 EPG 类型:

```
from jodellSdk.jodellSdkDemo import EpgClawControl # 导入EPG类型
clawControl = EpgClawControl()
```

2. 通用函数说明

2.1. 串口搜索

函数原形:

```
def searchCom(self):
    """
    查询可用的串口
    """
```

使用示例:

```
comList = clawControl.searchCom()
```

2.2. 通讯连接

函数原形:

```
def serialOperation(self, com, baudRate, status):  
    """  
    串口操作  
    参数说明:  
        com: 串口号  
        baudRate: 波特率  
        status: 开关状态 (打开: True, 关闭: False)  
    """
```

使用示例:

```
flag = clawControl.serialOperation(com, baudRate, True) # 连接  
flag = clawControl.serialOperation(com, baudRate, False) # 断开连接  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

2.3. 读取寄存器

函数原形:

```
def readRegisterData(self, salveId, readMode, address, count):  
    """  
    读取寄存器中的数据  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        address: modbus寄存器地址  
        readMode: modbus读取状态指令编号03或者04  
        count: 读取寄存器的个数  
    """
```

使用示例:

```
data = clawControl.readRegisterData(9, 4, 2000, 2) # 从站点为 9 的设备中以 0x04 模式读取首地址  
为 2000 的两个寄存器数据  
若 data 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 data 的值
```

2.4. 写入寄存器

函数原形:

```
def writeDataToRegister(self, salveId, address, sendCmdBuf):  
    """  
    将数据写入寄存器  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        address: modbus寄存器起始地址  
        sendCmdBuf: 写入的数据 (格式为列表, 列表长度代表写入寄存器个数)  
    """
```

使用示例:

```
flag = clawControl.writeDataToRegister (9, 1000, [1, 2]) # 向站点为 9 号的夹爪, 地址为 1000 的
```

寄存器中写入数据 1, 地址为 1001 的寄存器中写入数据 2 ([]中数据个数代表要写入的寄存器个数)
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

2.5. 无参模式运行

函数原形:

```
def runWithoutParam(self, salveId, cmdId):  
    """  
    无参数运行指令  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        cmdId: 无参数指令编号  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.runWithoutParam(9, 1) # id 为 9 的夹爪以预设命令编号 1 执行
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

2.6. 有参模式运行

函数原形:

```
def runWithParam(self, salveId, pos, speed, torque):  
    """  
    有参数运行指令  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        pos: 运行目标位置  
        speed: 运行中最大速度  
        torque: 抓取物体时的力矩  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.runWithParam(9, 255, 255, 255) # id 为 9 的夹爪以 255 的力矩, 最大 255 的速度运动到 255 的位置
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

2.7. 获取设备当前温度

函数原形:

```
def getDeviceCurrentTemperature(self, salveId):  
    """  
    获取设备当前温度  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
temp = clawControl.getDeviceCurrentTemperature(9) # 获取站点为 9 号的设备温度  
若 temp 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 temp 的值
```

2.8. 获取设备当前电压

函数原形:

```
def getDeviceCurrentVoltage(self, salveId):  
    """  
    获取设备当前电压  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
voltage = clawControl.getDeviceCurrentVoltage(9) # 获取站点为 9 号的设备电压  
若 voltage 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 voltage 的值
```

2.9. 读取软件版本

函数原形:

```
def readSoftwareVersion(self, salveId):  
    """  
    读取软件版本  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
softwareVersion = clawControl.readSoftwareVersion(9) # 查询 id 为 9 的夹爪的软件版本信息  
若 softwareVersion 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 softwareVersion 的值
```

2.10. 从站地址修改

函数原形:

```
def changeSalveId(self, oldId, newId):  
    """  
    修改夹爪站点ID  
    参数说明:  
        oldId: 当前的id  
        newId: 修改后的id  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.changeSalveId(9, 8) # 将夹爪的从站从 9 改为 8

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

2.11. 从站地址扫描

函数原形:

```
def scanSalveId(self, startId, stopId):  
    """  
    扫描连接的夹爪ID  
    参数说明:  
        startId: 起始ID  
        stopId: 终止ID  
    """
```

使用示例:

salveIdList = clawControl.scanSalveId(1, 10) # 轮询从站地址 1-10

2.12. 修改波特率

函数原形:

```
def changeBaudRate(self, salveId, baudRate):  
    """  
    修改夹爪波特率  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        baudRate: 目标波特率编号 (0:115200, 1: 57600, 2: 38400, 3: 19200, 4: 9600, 5: 4800)  
    """
```

使用示例: (ERG26 机型暂不支持修改)

flag = clawControl.changeBaudRate(9, 0) # 将 id 为 9 的夹爪的波特率改为 115200

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

2.13. 写入自定义参数

函数原形:


```
def writeCustomParam(self, salveId, address, pos, speed, torque):  
    """  
    写入自定义参数  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        address: modbus寄存器起始地址  
        pos: 预设位置  
        speed: 预设速度  
        torque: 预设力矩  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.writeCustomParam(9, 0x03E9, 255, 255, 255) # 将位置 255 速度 255 力 255 的参数写入到从站地址为 9 的设备中, 写入数据寄存器的起始地址为 0x03E9。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

3. EPG 机型函数说明

兼容所有通用函数, 并根据自身实际衍生多个专属函数, 具体如下。

3.1. 夹持使能

函数原形:

```
def enableClamp(self, salveId, state):  
    """  
    夹持使能  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        state: 是否使能(使能:True, 去使能:False)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.enableClamp(9, True) # 使能 id 为 9 的夹爪

flag = clawControl.enableClamp(9, False) # 去使能 id 为 9 的夹爪

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

3.2. 停止夹爪运动

函数原形:

```
def stopClaw(self, salveId):  
    """  
    停止夹爪运动  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点ID  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.stopClaw(9) # 停止从站地址为 9 的夹爪的夹持运动。
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

3.3. 强制打开抱闸

函数原形:

```
def forceOpenBrake(self, salveId, state):  
    """  
    强制打开抱闸  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点ID  
        state:开关状态(开:True,关:False)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.forceOpenBrake(9, True) # 将从站地址为 9 的夹爪的抱闸强制打开。
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

3.4. 选择模式

函数原形:

```
def switchMode(self, salveId, modeIndex):  
    """  
    选择模式  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点ID  
        modeIndex:模式编号(0:串口通讯模式, 1:IO模式)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.switchMode(9, 1) # 将从站地址为 9 的夹爪的控制模式切换为 IO 控制模式。
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

3.5. 选择 IO 输入状态

函数原形:

```
def switchInputState(self, salveId, state):  
    """  
    选择IO输入状态  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        state: IO输入正反逻辑(False: 正逻辑, True: 反逻辑)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.switchInputState(9, True) # 将从站地址为 9 的夹爪的 IO 输入状态切换为反逻辑。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

3.6. 选择 IO 输出状态

函数原形:

```
def switchOutputState(self, salveId, state):  
    """  
    选择IO输出状态  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        state: IO输出正反逻辑(False: 正逻辑, True: 反逻辑)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.switchOutputState(9, True) # 将从站地址为 9 的夹爪的 IO 输出状态切换为反逻辑。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

3.7. 获取夹持端当前状态

函数原形:

```
def getClampCurrentState(self, salveId):  
    """  
    获取夹持端当前状态  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

status = clawControl.getClampCurrentState(9) # 获取站点为 9 号的夹爪夹持端状态
若 status 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 status 的值

3.8. 获取夹持端当前位置

函数原形:

```
def getClampCurrentLocation(self, salveId):  
    """  
    获取夹持端当前位置  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
pos = clawControl.getClampCurrentLocation(9) # 获取站点为 9 号的夹爪位置  
若 pos 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 pos 的值
```

3.9. 获取夹持端当前速度

函数原形:

```
def getClampCurrentSpeed(self, salveId):  
    """  
    获取夹持端当前速度  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
speed = clawControl.getClawCurrentSpeed(9) # 获取站点为 9 号的夹爪速度  
若 speed 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 speed 的值
```

3.10. 获取夹持端当前力矩

函数原形:

```
def getClampCurrentTorque(self, salveId):  
    """  
    获取夹持端当前力矩  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
torque = clawControl.getClawCurrentTorque(9) # 获取站点为 9 号的夹爪力矩  
若 torque 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 torque 的值
```

4. RG 机型函数说明

同 EPG 机型

5. EPG-HP 机型函数说明

同 EPG 机型

6. LEPG 机型函数说明

兼容 EPG 机型函数，并衍生出自身特有的部分函数，以及重构了部分函数，具体如下：

switchInputState, switchOutputState 在此机型中属于无效函数。

6.1. 碰撞使能

函数原形：

```
def enableCollision(self, salveId, state):  
    ....  
    碰撞使能  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        state: 使能状态(使能:True, 去使能:False)  
    ....
```

使用示例：

```
flag = clawControl.enableCollision(9, True) # 将从站地址为 9 的夹爪进行碰撞使能操作。  
若 flag 等于 1 则操作正常，否则操作异常，异常为 flag 的值
```

6.2. 设置碰撞阈值 1

函数原形：

```
def setCollisionThreshold_1(self, salveId, data):  
    ....  
    设置碰撞阈值1  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        data: 碰撞阈值  
    ....
```

使用示例：

```
flag = clawControl.setCollisionThreshold_1(9, 100) # 将从站地址为 9 的夹爪碰撞阈值 1 设置为
```

100。

若 flag 等于 1 则操作正常，否则操作异常，异常为 flag 的值

6.3. 设置碰撞阈值 2

函数原形:

```
def setCollisionThreshold_2(self, salveId, data):  
    """  
    设置碰撞阈值2  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        data: 碰撞阈值  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.setCollisionThreshold_2(9, 100) # 将从站地址为 9 的夹爪碰撞阈值 2 设置为 100。

若 flag 等于 1 则操作正常，否则操作异常，异常为 flag 的值

6.4. 设置碰撞阈值 3

函数原形:

```
def setCollisionThreshold_3(self, salveId, data):  
    """  
    设置碰撞阈值3  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        data: 碰撞阈值  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.setCollisionThreshold_3(9, 100) # 将从站地址为 9 的夹爪碰撞阈值 3 设置为 100。

若 flag 等于 1 则操作正常，否则操作异常，异常为 flag 的值

6.5. 设置掉落检测阈值

函数原形:

```
def setDropThreshold(self, salveId, data):  
    """  
    掉落检测阈值设置  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        data: 掉落检测阈值  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.setDropThreshold(9, 100) # 将从站地址为 9 的夹爪掉落检测阈值设置为 100。
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

6.6. 搜索行程模式

函数原形:

```
def searchRange(self, salveId):  
    """  
    搜索行程  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.searchRange(9) # 将从站地址为 9 的夹爪的使能模式设置为搜索行程模式, 在夹爪使能时生效。
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

6.7. 手动保存位置

函数原形:

```
def manualSavePosition(self, salveId):  
    """  
    手动保存位置  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.manualSavePosition(9) # 将从站地址为 9 的夹爪搜索到的行程手动进行保存。
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

6.8. 设置预撞击点位置

函数原形:

```
def setPreImpact(self, salveId, data):
    """
    设定预撞击点
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点ID
        data: 设定预撞击点位置
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.setPreImpact(9, 10) # 将从站地址为 9 的夹爪预撞击点位置设置为 10。
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

6.9. 设置预撞击点速度

函数原形:

```
def setPreImpactSpeed(self, salveId, data):
    """
    设定预撞击点速度
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点ID
        data: 预撞击点速度
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.setPreImpactSpeed(9, 10) # 将从站地址为 9 的夹爪预撞击点速度设置为 10。
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

7. EVS01 机型函数说明

兼容所有通用函数, 并根据自身实际衍生多个专属函数, 具体如下。

runWithoutParam, runWithParam 在此机型中属于无效函数。

7.1. 设备使能

函数原形:

```
def enableDevice(self, salveId, state):
    """
    设备使能
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点id
        state: 是否使能(使能: True, 去使能: False)
    """
```


使用示例:

```
flag = clawControl.enableDevice(9, True) # 使能 id 为 9 的吸盘  
flag = clawControl.enableDevice(9, False) # 去使能 id 为 9 的吸盘  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

7.2. 无参模式运行

函数原形:

```
def runWithoutParam(self, salveId, state):  
    ....  
    无参数运行指令  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点id  
        state:启动或者停止(启动:True,停止:False)  
    ....
```

使用示例:

```
flag = clawControl.runWithoutParam(9, True) # id 为 9 的吸盘开始运行  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

7.3. 有参模式运行

函数原形:

```
def runWithParam(self, salveId, maxData, minData, timeout, state):  
    ....  
    有参数运行指令  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点id  
        maxData:气压设置上限  
        minData:气压设置下限  
        timeout:加压超时时间  
        state:启动或者停止(启动:True,停止:False)  
    ....
```

使用示例:

```
flag = clawControl.runWithParam(9, 50, 40, 5, True) # id 为 9 的吸盘以最大真空度 50, 最小真  
空度 40, 超时时间 5s 的参数运行。  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

7.4. 写入自定义参数

函数原形:

```
def writeCustomParam(self, salveId, maxPressure, minPressure, timeout):  
    """  
    写入自定义参数  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点ID  
        maxPressure:最大气压值  
        minPressure:最小气压值  
        timeout:超时时间  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.writeCustomParam(9, 50, 40, 5) # id 为 9 的吸盘设置自定义参数为最大真空度 50, 最小真空度 40, 超时时间 5s。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

7.5. 获取设备当前状态

函数原形:

```
def getDeviceCurrentState(self, salveId):  
    """  
    获取设备当前状态  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

state = clawControl.getDeviceCurrentState(9) # 获取站点为 9 号的设备状态

若 state 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 state 的值

7.6. 获取设备当前真空度

函数原形:

```
def getDeviceCurrentVacuumDegree(self, salveId):  
    """  
    获取设备当前真空度  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

data = clawControl.getDeviceCurrentVacuumDegree(9) # 获取站点为 9 号的设备的当前真空度

若 data 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 data 的值

7.7. 启动或停止设备

函数原形:

```
def startOrStopDevice(self, salveId, mode, runFlag, breakState):
    """
    启动或停止设备
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点id
        mode: 运行模式, 0为自动控制, 1为高级模式
        runFlag: 启停标志, 0为停止, 1为运行
        breakState: 破真空标志, True为破真空, False为不破真空
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.startOrStopDevice(9, 1, 1, True) # id 为 9 的吸盘以破真空与高级模式启动运行。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

7.8. 选择模式

函数原形:

```
def switchMode(self, salveId, modeIndex):
    """
    选择模式
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点ID
        modeIndex: 模式编号 (0: 串口通讯模式, 1: IO模式)
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.switchMode(9, 1) # 将从站地址为 9 的设备的控制模式切换为 IO 控制模式。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

7.9. 获取设备当前温度

函数原形:

```
def getDeviceCurrentTemperature(self, salveId):
    """
    获取设备当前温度
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点id
    """
```

使用示例:

temp = clawControl.getDeviceCurrentTemperature(9) # 获取站点为 9 号的设备温度

若 temp 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 temp 的值

7.10. 获取设备当前电压

函数原形:

```
def getDeviceCurrentVoltage(self, salveId):
    """
    获取设备当前电压
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点id
    """
```

使用示例:

voltage = clawControl.getDeviceCurrentVoltage(9) # 获取站点为 9 号的设备电压
 若 voltage 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 voltage 的值

8. EVS08 机型函数说明

兼容 EVS01 机型函数, 并根据自身实际衍生多个专属函数, 具体如下。

runWithoutParam, runWithParam 在此机型中属于无效函数。

8.1. 写入自定义参数

函数原形:

```
def writeCustomParam(self, salveId, channelNo, maxPressure, minPressure, timeout):
    """
    写入自定义参数
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点ID
        channelNo: 通道号(1: 通道1, 2:通道2)
        maxPressure: 最大气压值
        minPressure: 最小气压值
        timeout: 超时时间
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.writeCustomParam(9, 1, 50, 40, 5) # id 为 9 的吸盘设置通道 1 的自定义参数
 为最大真空度 50, 最小真空度 40, 超时时间 5s。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

8.2. 启动或停止设备

函数原形:

```
def startOrStopDevice(self, salveId, mode, runFlag, channelIndex, breakState):  
    ....  
    启动或停止设备  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        mode: 运行模式,0为自动控制,1为高级模式  
        runFlag: 启停标志,0为停止,1为运行  
        channelIndex: 通道个数,0为所有通道,1为通道1,2为通道2  
        breakState: 破真空标志, True为破真空, False为不破真空  
    ....
```

使用示例:

flag = clawControl.startOrStopDevice(9, 1, 1, 1, True) # id 为 9 的吸盘以破真空与高级模式启动通道 1 运行。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

8.3. 获取设备当前状态

函数原形:

```
def getDeviceCurrentState(self, salveId, channelNo):  
    ....  
    获取设备当前状态  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        channelNo: 通道号(1: 通道1, 2:通道2)  
    ....
```

使用示例:

state = clawControl.getDeviceCurrentState(9, 1) # 获取站点为 9 号的设备通道 1 的状态

若 state 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 state 的值

8.4. 获取设备当前真空度

函数原形:

```
def getDeviceCurrentVacuumDegree(self, salveId, channelNo):  
    ....  
    获取设备当前真空度  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        channelNo: 通道号(1: 通道1, 2:通道2)  
    ....
```

使用示例:

```
data = clawControl.getDeviceCurrentVacuumDegree(9, 1) # 获取站点为 9 号的设备通道 1 的当前真空度
```

若 data 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 data 的值

9. ERG32 机型函数说明

兼容所有通用函数, 并根据自身实际衍生多个专属函数, 具体如下。

9.1. 夹持使能

函数原形:

```
def enableClamp(self, salveId, state):  
    """  
    夹持使能  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        state: 是否使能(使能: True, 去使能: False)  
    """
```

使用示例:

```
flag = clawControl.enableClamp(9, True) # 使能 id 为 9 的夹爪  
flag = clawControl.enableClamp(9, False) # 去使能 id 为 9 的夹爪  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

9.2. 旋转使能

函数原形:

```
def enableRotate(self, salveId, state):  
    """  
    夹爪旋转使能  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        state: 是否使能(使能: True, 去使能: False)  
    """
```

使用示例:

```
flag = clawControl.enableRotate(9, True) # id 为 9 的夹爪进行旋转使能  
flag = clawControl.enableRotate(9, False) # id 为 9 的夹爪的进行旋转去使能  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

9.3. 无参模式旋转运动

函数原形:

```
def rotateWithoutParam(self, salveId, cmdId):  
    """  
    无参数旋转指令  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点id  
        cmdId:无参数指令编号  
    """
```

使用示例:

```
flag = clawControl.rotateWithoutParam(9, 1) # id 为 9 的夹爪以预设命令编号 1 执行旋转  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

9.4. 有参模式旋转运动

函数原形:

```
def rotateWithParam(self, salveId, angle, speed, torque, absStatus, cycleNum=0):  
    """  
    有参数旋转指令  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点id  
        angle:旋转角度  
        speed:旋转时最大速度  
        torque:旋转时的力矩  
        absState:是否按绝对位置进行旋转(是:True, 否:False)  
        cycleNum:圈数(配合绝对位置旋转使用)  
    """
```

使用示例:

```
flag = clawControl.enableRotate(9, 360, 255, 255, False, 0) # id 为 9 的夹爪以最大 255 的力矩,  
最大 255 的速度以相对运动, 运动 360° (圈数只在绝对运动时生效)  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

9.5. 获取夹持端当前状态

函数原形:

```
def getClampCurrentState(self, salveId):  
    """  
    获取夹持端当前状态  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
status = clawControl.getClampCurrentStatus(9) # 获取站点为 9 号的夹爪夹持端状态  
若 status 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 status 的值
```

9.6. 获取夹持端当前位置

函数原形:

```
def getClampCurrentLocation(self, salveId):  
    """  
    获取夹持端当前位置  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
pos = clawControl.getClampCurrentLocation(9) # 获取站点为 9 号的夹爪位置  
若 pos 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 pos 的值
```

9.7. 获取夹持端当前速度

函数原形:

```
def getClampCurrentSpeed(self, salveId):  
    """  
    获取夹持端当前速度  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
speed = clawControl.getClawCurrentSpeed(9) # 获取站点为 9 号的夹爪速度  
若 speed 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 speed 的值
```

9.8. 获取夹持端当前力矩

函数原形:

```
def getClampCurrentTorque(self, salveId):  
    """  
    获取夹持端当前力矩  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
torque = clawControl.getClawCurrentTorque(9) # 获取站点为 9 号的夹爪力矩  
若 torque 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 torque 的值
```


9.9. 停止夹持运动

函数原形:

```
def stopClampMotion(self, salveId):  
    """  
    停止夹持运动  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
    """
```

使用示例:

```
flag = clawControl.stopClampMotion(9) # id 为 9 的夹爪停止夹持运动  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

9.10. 获取旋转端当前状态

函数原形:

```
def getRotateCurrentState(self, salveId):  
    """  
    获取旋转端当前状态  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
status = clawControl.getRotateCurrentState(9) # 获取站点为 9 号的夹爪旋转端状态  
若 status 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 status 的值
```

9.11. 获取旋转端绝对角度

函数原形:

```
def getAbsoluteAngle(self, salveId):  
    """  
    获取旋转端绝对角度  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
angle = clawControl.getAbsoluteAngle(9) # 获取站点为 9 号的夹爪旋转端绝对角度  
若 angle 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 angle 的值
```

9.12. 获取旋转端相对角度

函数原形:

```
def getRelativeAngle(self, salveId):  
    """  
    获取旋转端相对角度  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
angle = clawControl.getRelativeAngle(9) # 获取站点为 9 号的夹爪旋转端相对对角度  
若 angle 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 angle 的值
```

9.13. 获取旋转端绝对圈数

函数原形:

```
def getAbsoluteNumberOfTurns(self, salveId):  
    """  
    获取旋转端绝对圈数  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
number = clawControl.getAbsoluteAngle(9) # 获取站点为 9 号的夹爪旋转端绝对圈数  
若 number 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 number 的值
```

9.14. 获取旋转端当前速度

函数原形:

```
def getRotateCurrentSpeed(self, salveId):  
    """  
    获取旋转端当前速度  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
speed = clawControl.getRotateCurrentSpeed(9) # 获取站点为 9 号的夹爪旋转端运动速度  
若 speed 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 speed 的值
```

9.15. 获取旋转端当前力矩

函数原形:

```
def getRotateCurrentTorque(self, salveId):  
    """  
    获取旋转端当前力矩  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

torque = clawControl.getClawCurrentTorque(9) # 获取站点为 9 号的夹爪旋转端力矩
若 torque 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 torque 的值

9.16. 停止旋转运动

函数原形:

```
def stopRotateMotion(self, salveId):  
    """  
    停止旋转运动  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.stopRotateMotion(9) # id 为 9 的夹爪停止旋转运动
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

9.17. 强制打开抱闸

函数原形:

```
def forceOpenBrake(self, salveId, state):  
    """  
    强制打开抱闸  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        state: 开关状态 (开: True, 关: False)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.forceOpenBrake(9, True) # 将从站地址为 9 的夹爪的抱闸强制打开。
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

9.18. 旋转端设置零点偏置

函数原形:

```
def setRotateToZero(self, salveId, angle):
    """
    旋转端设置零点偏置
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点ID
        angle: 对零角度
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.setRotateToZero(9, 60) # 设置从站地址为 9 的夹爪的零点偏置为 60°。
 若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

9.19. 选择模式

函数原形:

```
def switchMode(self, salveId, modeIndex):
    """
    选择模式
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点ID
        modeIndex: 模式编号 (0: 串口通讯模式, 1: IO模式)
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.switchMode(9, 1) # 将从站地址为 9 的夹爪的控制模式切换为 IO 控制模式。
 若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10. ELS 机型函数说明

兼容所有通用函数, 并根据自身实际衍生多个专属函数, 具体如下。

10.1. 设备重启

函数原形:

```
def restartDevice(self, salveId):
    """
    设备重启
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点id
    """
```

使用示例:

```
flag = clawControl.restartDevice(9) # 重启 ID 为 9 的设备  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

10.2. 参数保存

函数原形:

```
def saveParam(self, salveId):  
    """  
    参数保存  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    """
```

使用示例:

```
flag = clawControl.saveParam(9) # 将 id 为 9 的设备配置参数进行保存  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

10.3. 设备使能

函数原形:

```
def enableDevice(self, salveId, state):  
    """  
    设备使能  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        state: 使能状态(1:使能 0:失能)  
    """
```

使用示例:

```
flag = clawControl.enableDevice(9, 1) # 使能 id 为 9 的设备  
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值
```

10.4. 动作控制

函数原形:

```
def controlAction(self, salveId, state):  
    """  
    动作控制  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
        state: 动作状态(1:推 0:拉)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.controlAction(9, 1) # id 为 9 的设备执行推动作
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.5. 设备复位

函数原形:

```
def resetDevice(self, salveId):  
    """  
    设备复位  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.resetDevice(9) # 复位 id 为 9 的设备
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.6. 示教模式

函数原形:

```
def switchTeachingMode(self, salveId, state):  
    """  
    示教模式  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        state: 模式编号 (0: 关闭示教模式, 1: 打开示教模式)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.switchTeachingMode(9, 1) # 将 id 为 9 的设备切换成示教模式。
若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.7. 点动正向

函数原形:

```
def joggingForward(self, salveId, state):  
    """  
    点动正向  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        state: 执行状态 (1: 开始 0: 拉停止)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.joggingForward(9, 1) # 让 id 为 9 的设备执行正向点动。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.8. 点动反向

函数原形:

```
def joggingReverse(self, salveId, state):  
    """  
    点动反向  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        state: 执行状态(1:开始 0:拉停止)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.joggingReverse(9, 1) # 让 id 为 9 的设备执行反向点动。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.9. 推速度设置

函数原形:

```
def setPushSpeed(self, salveId, data):  
    """  
    推速度设置  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        data: 推速度数值, 输入范围0~65535, 单位0.01mm/s  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.setPushSpeed(9, 500) # 设置 id 为 9 的设备的推速度为 5mm/s

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.10. 拉速度设置

函数原形:

```
def setPullSpeed(self, salveId, data):  
    """  
    拉速度设置  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        data: 拉速度数值, 输入范围0~65535, 单位0.01mm/s  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.setPullSpeed(9, 500) # 设置 id 为 9 的设备的拉速度为 5mm/s。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.11. 推力设置

函数原形:

```
def setPushPower(self, salveId, data):  
    ....  
    推力设置  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        data: 推力数值, 输入范围30~100, 单位N  
    ....
```

使用示例:

flag = clawControl.setPushPower(9, 30) # 设置 id 为 9 的设备的推力为 30N。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.12. 拉力设置

函数原形:

```
def setPullPower(self, salveId, data):  
    ....  
    拉力设置  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点ID  
        data: 拉力数值, 输入范围30~100, 单位N  
    ....
```

使用示例:

flag = clawControl.setPullPower(9, 30) # 设置 id 为 9 的设备的拉力为 30N。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.13. 推位置设置

函数原形:


```
def setPushPosition(self, salveId, data):
    """
    推位置设置
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点ID
        data: 推位置数值, 输入范围0~65535, 单位0.01mm
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.setPushPosition(9, 3000) # 设置 id 为 9 的设备的推位置设置为 30mm。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.14. 拉位置设置

函数原形:

```
def setPullPosition(self, salveId, data):
    """
    拉位置设置
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点ID
        data: 拉位置数值, 输入范围0~65535, 单位0.01mm
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.setPullPosition(9, 3000) # 设置 id 为 9 的设备的拉位置设置为 30mm。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.15. IO 强制输出

函数原形:

```
def ioForcedOutput(self, salveId, data):
    """
    IO强制输出
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点ID
        data: 写入的数据
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.ioForcedOutput(9, 1) # 设置 id 为 9 的设备 IO 强制输出为 1。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.16. 抱闸强制控制

函数原形:

```
def holdingBrakeForcedControl(self, salveId, data):  
    """  
    抱闸强制控制  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点ID  
        data:写入的数据(1:强制开, 0:关闭)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.holdingBrakeForcedControl(9, 1) # 设置 id 为 9 的设备的抱闸强制打开。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.17. 选择命令源

函数原形:

```
def selectCommandSource(self, salveId, data):  
    """  
    选择命令源  
    参数说明:  
        salveId:夹爪站点ID  
        data:写入的数据(1:485控制 0:IO控制)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.selectCommandSource(9, 1) # 选择 id 为 9 的设备控制命令源为 485 控制。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.18. 修改设备从站地址

函数原形:

```
def changeSalveId(self, oldId, newId):  
    """  
    修改设备从站地址  
    参数说明:  
        oldId:当前的id  
        newId:修改后的id(输入范围:1~247)  
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.changeSalveId(9, 1) # 将 id 为 9 的设备的从站地址修改为 1。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.19. 修改设备波特率

函数原形:

```
def changeBaudRate(self, salveId, baudRate):
    """
    修改设备波特率
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点ID
        baudRate: 目标波特率编号(0:9600, 1:19200, 2:38400, 3:115200)
    """
```

使用示例:

flag = clawControl.changeBaudRate(9, 3) # 将 id 为 9 的设备的波特率修改为 115200。

若 flag 等于 1 则操作正常, 否则操作异常, 异常为 flag 的值

10.20. 获取设备当前状态

函数原形:

```
def getDeviceCurrentState(self, salveId):
    """
    获取设备当前状态
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点id
    """
```

使用示例:

data = clawControl.getDeviceCurrentState(9) # 读取站点为 9 号的设备的当前状态

若 data 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 data 的值

10.21. 获取设备动作状态

函数原形:

```
def getDeviceActionState(self, salveId):
    """
    获取设备动作状态
    参数说明:
        salveId: 夹爪站点id
    """
```

使用示例:

data = clawControl.getDeviceActionState(9) # 读取站点为 9 号的设备的动作状态

若 data 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 data 的值

10.22. 获取设备故障状态

函数原形:

```
def getDeviceErrorState(self, salveId):  
    ....  
    获取设备故障状态  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    返回值说明:  
        bit0: 电机故障  
        bit1: 行程错误  
        bit2: 搜索超时  
        bit3: 推超时  
        bit4: 拉超时  
    ....
```

使用示例:

data = clawControl.getDeviceErrorState(9) # 获取站点为 9 号的设备的故障状态
若 data 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 data 的值

10.23. 获取设备当前位置

函数原形:

```
def getDeciveCurrentLocation(self, salveId):  
    ....  
    获取设备当前位置  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    ....
```

使用示例:

data = clawControl.getDeciveCurrentLocation(9) # 获取站点为 9 号的设备当前位置
若 data 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 data 的值

10.24. 获取设备当前力矩

函数原形:

```
def getDeviceCurrentTorque(self, salveId):  
    ....  
    获取设备当前力矩  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    ....
```

使用示例:

data = clawControl.getDeviceCurrentTorque(9) # 获取站点为 9 号的设备当前力矩
若 data 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 data 的值

10.25. 获取 IO 输入监测

函数原形:

```
def getIoInputMonitoring(self, salveId):  
    """  
    获取IO输入监测  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    返回值说明:  
        转为2进制, 检测IO输入(1bit对应1信号)  
    """
```

使用示例:

data = clawControl.getIoInputMonitoring(9) # 获取站点为 9 号的设备 IO 输入监测
若 data 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 data 的值

10.26. 获取 IO 输出监测

函数原形:

```
def getIoOutputMonitoring(self, salveId):  
    """  
    获取IO输出监测  
    参数说明:  
        salveId: 夹爪站点id  
    返回值说明:  
        转为2进制, 检测IO输出(1bit对应1信号)  
    """
```

使用示例:

data = clawControl.getIoOutputMonitoring(9) # 获取站点为 9 号的设备 IO 输出监测
若 data 的数据格式为列表则操作正常, 否则操作异常, 异常为 data 的值